




ACD

FICHE TECHNIQUE
Service JeSignExpert.com



GED
EXPERT

■ Document mis à jour le 24 janvier 2023

Le service **JeSignExpert.com** est un service destiné à récupérer de manière automatique les documents signés/co-signés sur la plateforme **JeSignExpert.com** pour les réintégrer dans la **GED**.

INSTALLATION DU SERVICE


Pour installer le service, se référer à la fiche de synthèse intitulée **Installateur des services ACD Groupe**.

Paramétrage du service



Cliquer sur cet icône pour accéder à l'outil de gestion des services.


Cliquer ensuite sur l'encart **jesignexpert.com** pour accéder à la fenêtre de paramétrage du service.



FICHE TECHNIQUE

SERVICE JESIGNEXPERT.COM

Renseigner les différents paramètres de l'instance dans l'écran qui apparaît :



Cliquer ensuite sur ce lien pour vérifier la saisie.

Puis, cliquer sur **Enregistrer** pour valider le paramétrage et démarrer l'instance.


- **Nom de l'instance** : Par défaut, chaque instance se voit attribuer un numéro automatique. Il peut cependant être modifié.
- **Intervalle de vérification** : Indiquer en minute la fréquence à laquelle le service doit interroger la plateforme **JeSignExpert.com** pour récupérer les documents signés. Par défaut, le délai est de **30 min**.
- **Code Collaborateur** : Renseigner le code du collaborateur avec lequel le service doit se connecter à la base **Dia Client** pour réintégrer dans la **GED** les documents récupérés.
- **Mot de passe** : Indiquer le mot de passe du collaborateur.
- **Serveur** : Préciser le nom du serveur sur lequel se trouve la base **Dia Client**.
- **Base** : Sélectionner la base **Dia Client** liée à cette instance.

Une fois l'instance créée, celle-ci apparaît dans la fenêtre de détail du gestionnaire.



Gestion des instances

Le gestionnaire du service permet de **vérifier** l'état d'une instance, de **modifier** le paramétrage, de **créer** une nouvelle instance et d'en **supprimer** une.



Créer une nouvelle instance du service.



Démarrer une instance. Sélectionner au préalable l'instance en cochant la case au début de la ligne.



Arrêter une instance. Sélectionner au préalable l'instance en cochant la case au début de la ligne.



Supprimer une instance. Sélectionner au préalable l'instance en cochant la case au début de la ligne.



Accéder au détail d'une instance pour modifier les paramètres.

Ces manipulations peuvent s'effectuer également en sélectionnant plusieurs instances à la fois.